

GINGHAM RUG

Approx 25 x 34 ins [63.5 x 86.5 cm]

GAUGE

7 dc and 3½ rows = 4 ins [10 cm] with 10 mm (U.S. N or 15) crochet hook.

Note: Carry color not in use across previous row and work sts around it. To join new colors, work last st of first color to last 2 loops on hook. Draw new color through last 2 loops and proceed.

With MC, ch 45.

Foundation row: (RS). 1 sc in 2nd ch from hook. 1 sc in each ch to end of ch. 44 sc. Ch 3. Turn.

1st row: With MC, miss first st. 1 dc in each of next 3 sts, joining A in last dc.

*With A, 1 dc in each of next 4 sts. With MC, 1 dc in each of next 4 sts. Rep from * to end of row omitting joining A in last dc. With MC, ch 3. Turn.

2nd row: With MC, miss first st. 1 dc in each of next 3 sts. *With A, 1 dc in each of

next 4 sts. With MC, 1 dc in each of next 4 sts. Rep from * to end of row. With A, ch 3. Turn.

3rd row: With A, miss first st. 1 dc in each of next 3 sts. *With MC, 1 dc in each of next 4 sts. With A, 1 dc in each of next 4 sts. Rep from * to end of row omitting joining MC in last dc. With A, ch 3. Turn.

4th row: With A, miss first st. 1 dc in each of next 3 sts. *With MC, 1 dc in each of next 4 sts. With A, 1 dc in each of next 4 sts. Rep from * to end of row. With MC, ch 3. Turn.

Rows 1 to 4 form pat.

Cont in pat until work from beg measures approx 34 ins [86.5 cm] ending with a 2nd row of pat. Do not join A at end of last row. With MC, ch 1. Turn.

Next row: With MC, 1 sc in each st to end of row. Fasten off.

Fringe: Cut 6 inch [15 cm] lengths of MC and A. Knot into fringe along each end of Rug alternating MC and A as shown. Trim

fringe evenly.

TAPIS GINGHAM

Approx 25 x 34 po [63.5 x 86.5 cm]

TENSION

7 br et 3½ r = 4 po [10 cm] avec 10 mm crochet (É.-U. N ou 15).

Note: Faire suivre la couleur non en usage sur le r précédent et travailler les m autour. Pour joindre les nouvelles couleurs, travailler la dern m de la 1re couleur jsq 2 bcl sur le crochet. Tirer la nouvelle couleur au travers des 2 dern bcl et procéder.

Avec CP, 45 ml.

R de fondation: (End de l'ouv). 1 ms dans 2e ml du crochet. 1 ms dans chaque ml jsq la fin. 44 ms. 3 ml. Tourner.

1er r: Avec CP, sauter 1re m. 1 br dans les 3 m suiv, en joignant A dans dern br.

*Avec A, 1 br dans les 4 m suiv. Avec CP, 1 br dans les 4 m suiv. Rép de * jsq la fin

du r sans joindre A dans dern br. Avec CP, 3 ml. Tourner.

2e r: Avec CP, sauter 1re m. 1 br dans les 3 m suiv, en joignant A dans dern br.

*Avec A, 1 br dans les 4 m suiv. Avec CP, 1 br dans les 4 m suiv. Rép de * jsq la fin du r. Avec A, 3 ml. Tourner.

3e r: Avec A, sauter 1re m. 1 br dans les 3 m suiv, en joignant CP dans dern br.

*Avec CP, 1 br dans les 4 m suiv. Avec A, 1 br dans les 4 m suiv. Rép de * jsq la fin du r sans joindre CP dans dern br. Avec A, 3 ml. Tourner.

4e r: Avec A, sauter 1re m. 1 br dans les 3 m suiv. *Avec CP, 1 br dans les 4 m suiv. Avec A, 1 br dans les 4 m suiv. Rép de * jsq la fin du r. Avec CP, 3 ml. Tourner.

Les r 1 à 4 forment le motif.

Cont en motif jsq ce que l'ouv mesure du début 34 po [86.5 cm] en finissant avec le 2e r du motif. Ne pas joindre A à la fin du dern r. Avec CP, 1 ml. Tourner.

R suiv: Avec CP, 1 ms dans chaque m jsq

la fin du r. Briser le fil.

Frangé: Couper des longueurs de 6 po [15 cm] de CP et de A. Nouer en frangé à chaque bout du Tapis en alternant CP et A tel qu'illustré. Égaliser la frangé.

CARE INSTRUCTIONS

Machine wash or hand wash in cool water using a mild soap. Do not use bleach. Rinse well in cool water and remove promptly. Squeeze gently to remove excess water; or briefly spin dry in dryer on low setting. Re-shape and lay flat to dry. Wash colours separately, SOME COLOURS MAY RUN.

ENTRETIEN

Laver à la main ou à la machine dans de l'eau fraîche avec un savon doux. Ne pas utiliser de javellisant. Bien rincer à l'eau fraîche et retirer rapidement. Tordre légèrement pour retirer l'excès d'eau ou brièvement essorer à la sècheuse à basse température. Redonner la forme et laisser sécher à plat. Laver les couleurs séparément ; CERTAINES COULEURS PEUVENT DÉTEINDRE.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

Lave a máquina o a mano en agua fresca usando un jabón suave. No use blanqueador. Enjuague en agua fresca y retire rápidamente. Exprima suavemente para remover el exceso de agua, o brevemente centrifuga en un secador en graduación baja. Reforme y tienda de plano para secar. Lavar ropa de colores por separado. ALGUNOS COLORES PUEDEN CORRERSE.

**BE SURE TO CO-ORDINATE WITH
SUGAR'N CREAM COTTON
N'OUBLIEZ PAS DE COMBINER AVEC
LE COTON < SUGAR'N CREAM >
ASEGURESE DE COMBINAR CON EL
ALGODON SUGAR'N CREAM**